
那須塩原市
電子入札システム

初期設定マニュアル
(受注者)

令和7年10月


目次

1. はじめに.....	1
1.1 事前準備・初期設定の流れ.....	1
2. 事前準備.....	2
2.1 機器（パソコン、回線）等の準備.....	2
2.2 IC カード等の準備.....	3
2.3 IC カード等のセットアップ.....	3
2.4 電子入札補助アプリのバージョン確認.....	4
3. 初期設定.....	5
3.1 ブラウザ設定（Microsoft Edge（Chromium 版）の場合）	5
3.2 ブラウザ設定（Google Chrome の場合）	9
3.3 フォント設定.....	13
4. 利用者登録.....	17
4.1 利用者登録.....	17

1.はじめに

このマニュアルは、那須塩原市の電子入札システムを利用する事業者の方が行う環境設定手順を記載したものです。電子入札システムの利用には、民間認証局の IC カードを使用します。IC カードの設定については認証局ごとに異なりますので、使用する IC カードの認証局から提供されるマニュアルを参照して行って下さい。

1.1 事前準備・初期設定の流れ



2. 事前準備

2.1 機器（パソコン、回線）等の準備

電子入札システムを利用するためには、次の推奨環境を満たしているパソコンやソフトウェア、回線が必要となります。

（1）ハードウェア環境

パソコンの性能に関する推奨環境です。

項目	推奨環境
CPU	Intel Core i3 3.0GHz 同等以上推奨
メモリ	2GB 以上
ディスク	空き容量が1 GB 以上
ディスプレイ 解像度	1,024 × 768 (VGA)以上
USB ポート	空き USB ポート 1 ポート ※IC カードリーダが接続できること

（2）ソフトウェア環境

パソコンに搭載されているソフトウェアに関する推奨環境です。

項目	推奨環境
OS（基本ソフト）	Windows 11 ※32bit 版/64bit 版のどちらにも対応しております。
ブラウザ	Microsoft Edge (Chromium 版) Google Chrome (Firefox には対応していません)
.Net Framework	.Net Framework 4.6.2 以降
電子入札関連ソフト	電子入札システム対応の民間認証局より提供されます。

（3）ネットワーク環境

ネットワーク環境に関する推奨環境です。

項目	推奨環境
回線	インターネットに接続できる回線があること
電子メール	電子メールが送受信できる環境であること
通信プロトコル	次の通信プロトコルが通過可能であること 「HTTP」「HTTPS」「LDAP」

(4) その他の環境

- 利用するブラウザの初期設定を行う必要があります。
※設定方法は、「3.初期設定」のブラウザ設定を参照してください。
- Windowsで入力可能な文字には、電子入札システムで利用できない文字が含まれるため、
利用できる文字の制限を行っています。
※設定方法は、「3.3 フォント設定」を参照してください。
- 発行された帳票や提出した書類を印刷し保管する場合は、プリンタが必要です。

2.2 IC カード等の準備

電子入札システムをご利用いただくためには、提出した「電子入札利用申請書」に記載の代表者（委任している場合は受任者）名義の IC カードと、IC カードを利用するための IC カードリーダが必要です。

電子入札コアシステム対応の IC カードをお持ちでない方は対応している民間認証局よりご購入ください。IC カードのお申し込みから取得まではおよそ 2 週間～1 ヶ月ほどかかります。

【電子入札コアシステム対応の民間認証局お問い合わせ一覧】

<http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html>

2.3 IC カード等のセットアップ

IC カード、IC カードリーダが届きましたら、付属の設定マニュアルに沿って IC カードリーダ（ドライバのインストール）や電子入札補助アプリのセットアップを行って下さい。

セットアップに関するお問い合わせは、IC カードを購入した民間認証局までお願いします。


2.4 電子入札補助アプリのバージョン確認

電子入札システムの利用には最新版の電子入札補助アプリが必要です。

- (1) タスクトレイの電子入札補助アプリのアイコン の上で右クリックして、電子入札補助アプリのメニュー（下記）を表示します。



- (2) メニューの「バージョン情報表示」をクリックすると、電子入札補助アプリのバージョン情報ダイアログが表示されます。



電子入札補助アプリのバージョンが 1.4.0 以上であれば、「3.初期設定」に進んでください。

電子入札補助アプリのバージョンが 1.4.0 未満の場合、IC カードを購入した電子入札コアシステム対応の認証局に問い合わせ、**補助アプリを最新版へバージョンアップしてください。**


3. 初期設定

電子入札システムを利用するためには、ブラウザの設定を行う必要があります。
設定内容はブラウザによって異なります。

3.1 ブラウザ設定（Microsoft Edge（Chromium 版）の場合）

① ポップアップ許可の登録

(a) Microsoft Edge（Chromium 版）のウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックして、表示されたメニューの「設定」をクリックします。




(b) 画面左側のメニューの「プライバシー、検索、サービス」をクリックして、表示された画面の「サイトのアクセス許可」をクリックします。



(c) 「すべてのアクセス許可」をクリックします。



(d) 「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。



(e) 「ポップアップの送信とリダイレクトの使用を許可しました」欄の右にある「サイトの追加」ボタンをクリックします。



※「ポップアップの送信とリダイレクトの使用は許可されていません」欄の「追加」ボタンをクリックしないよう注意してください。

(f) 次の URL を入力し「追加」ボタンをクリックします。

入力欄	https://nasushiobara.efftis.jp
-----	---



(g) 入力した URL が「ポップアップの送信とリダイレクトの使用を許可しました」欄に追加されていることを確認します。




以上で、Microsoft Edge (Chromium 版) でのブラウザ設定は完了です。

「3.3 フォント設定」へ進んでください。

3.2 ブラウザ設定 (Google Chrome の場合)

① ポップアップ許可の登録


- (a) Google Chrome のウィンドウ右上の「×」のすぐ下にある「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリックします。




(b) 画面左側のメニューの「プライバシーとセキュリティ」をクリックして、表示された一覧から「サイトの設定」をクリックします。



(c) 表示された画面の「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。




(d) 「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」の「追加」ボタンをクリックします。




※「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しないサイト」欄の「追加」ボタンをクリックしないよう注意してください。

(e) 次の URL を入力し「追加」ボタンをクリックします。

入力欄	https://nasushiobara.efftis.jp
-----	---



(f) 入力した URL が「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」欄に追加されていることを確認します。



以上で、Google Chrome でのブラウザ設定は完了です。

「3.3 フォント設定」へ進んでください。

3.3 フォント設定

① 設定メニューの表示


(a) タスクトレイのIMEのアイコン(「A」や「あ」)を右クリックします。



メニューに「設定」が表示される場合は、「② メニューに「設定」が表示される場合」の手順を実施してください。「設定」が表示されず、「プロパティ」が表示される場合は、「③ メニューに「プロパティ」が表示される場合」の手順を実施してください。

② メニューに「設定」が表示される場合

(a) 「設定」をクリックします。



(b) 「全般」をクリックします。

時刻と言語 > 言語と地域 > Microsoft IME

- A 字 全般**
入力設定、文字の種類と文字セット、予測入力、既定の設定、互換性
- キーリタッチのカスタマイズ**
キー テンプレート、キーの割り当て、タッチ キーボード
- 学習と辞書**
学習、ユーザー辞書、システム辞書
- デザイン**
テーマ、フォント サイズ、IME ツールバー
- 使用状況データの収集**
Microsoft にデータを送信する

(c) 画面を下にスクロールし、「変換候補の一覧に含める文字セットを選択する」設定を「JIS X 0208のみ」にチェックを付けます。

文字の種類と文字セット

変換候補の一覧に含める文字の種類を選択する

- ひらがな
- 全角カタカナ
- 半角カタカナ
- ローマ字

変換候補の一覧に含める文字セットを選択する

- すべて
- IVS を除く
- サロゲートペアを除く
- Shift JIS のみ
- JIS X 0208 のみ
- EUDC 文字の入力を許可する
- 印刷標準字体のみ


「3.3 フォント設定」は以上です。

③ メニューに「プロパティ」が表示される場合


(a) 「プロパティ」をクリックします。




(b) 「詳細設定(A)」ボタンをクリックします。



(c) 「変換」タブの「詳細設定(D)」ボタンをクリックします。



(d) 「JIS X 0208 で構成された文字のみ変換候補に表示する(J)」にチェックを入れます。



「3.3 フォント設定」は以上です。

4. 利用者登録

4.1 利用者登録

初期設定を行ったパソコンから電子入札システムに接続し利用者登録を行って下さい。利用者登録が完了したら電子入札システムを利用する事ができます。

利用者登録の手順については、電子入札システムマニュアル「第1章. 利用者登録編」の「1. 利用者登録」を参照してください。

電子入札を利用するための初期設定は以上で終了です。

操作方法に関する不明点につきましては、
「電子入札ヘルプデスク」までお問合せ下さい。

【メモ】